


ABBYY[®]

ABBYY FineReader

Lizenzierungsübersicht



Inhalt



●	ABBYY FineReader – Lizenztypen	3
●	Standalone	9
●	Per Seat	11
●	Concurrent	16
●	Remote User	21
●	Test-Lizenzen	27

ABBY FineReader – Lizenztypen

FineReader Editionen und Lizenztypen


Editionen	ABBYY FineReader	
	Standard	Corporate
Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> • PDF-Dokumente bearbeiten, schützen und gemeinsam daran arbeiten • PDF-Dokumente erstellen und konvertieren • Digitalisieren von Papierdokumenten und Scans mit OCR 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF-Dokumente bearbeiten, schützen und gemeinsam daran arbeiten • PDF-Dokumente erstellen und konvertieren • Digitalisieren von Papierdokumenten und Scans mit OCR • Dokumente vergleichen • Automatisierte Digitalisierungs- und Konvertierungsroutinen (5.000 Seiten/Monat, zwei Prozesskerne)
Angebotene Lizenztypen:	Standalone	Standalone
	Per Seat	Per Seat
		Concurrent
	Remote User	Remote User
Volumenlizenzprogramm:	Volumenrabatte und mehr	

Lizenzen für Organisationen: Überblick

ABBYY bietet verschiedene FineReader Lizenztypen für den Kauf, die Installation und die Verwaltung der Software an, die auf die Bedürfnisse von Organisationen jeder Größe zugeschnitten sind.

Typ:	Per Seat	Concurrent	Remote User
Lizenziert pro:	Arbeitsplatz	Anzahl der Arbeitsplätze, die FineReader gleichzeitig verwenden können	Personenbezogen
Besondere Merkmale:	<ul style="list-style-type: none"> Die Anzahl der Arbeitsplätze mit installiertem FineReader entspricht der Anzahl der gekauften Lizenzen. 	<ul style="list-style-type: none"> FineReader kann im LAN-Netzwerk auf beliebig vielen Einzelarbeitsplätzen installiert werden. Kann parallel auf nur so vielen Arbeitsplätzen genutzt werden, wie Lizenzen erworben wurden. 	<ul style="list-style-type: none"> kann auf Terminalservern und Serverfarmen in virtualisierten Umgebungen installiert werden Die Anzahl der personenbezogenen Arbeitsplätze ist auf die Anzahl der gekauften Lizenzen beschränkt
Mindestbestellmenge:	mind. 5 Lizenzen	mind. 5 Lizenzen	mind. 5 Lizenzen
Angeboten für:	FineReader Standard FineReader Corporate	FineReader Corporate	FineReader Standard FineReader Corporate

Welcher Lizenztyp ist für Ihre Organisation am besten geeignet?



Überblick

Glossar

Standalone

Per Seat

Concurrent

Remote User

Definitionen (1 von 2)

Lizenz – bezeichnet eine Autorisierung, die das Recht auf die Verwendung von FineReader durch einen Benutzer und/oder an einem Arbeitsplatz gewährt (je nach Lizenztyp).

Seriennummer – bezeichnet eine einzigartige Buchstaben- und Zahlenkombination zur Kennzeichnung der Lizenz oder einer Reihe (Anzahl) von Lizenzen desselben Typs, mit der FineReader aktiviert wird.

Aktivierung – ist der Prozess der Überprüfung der Gültigkeit Ihrer Seriennummer und der Aktivierung der Seriennummer auf der in der Lizenz angegebenen Anzahl von Computern. Die Aktivierung setzt in der Regel eine Internetverbindung voraus.

Überblick

Glossar

Standalone

Per Seat

Concurrent

Remote User


Definitionen (2 von 2)

ABBYY Lizenzserver – ist eine auf einem LAN-Server installierte Komponente. Der Lizenzserver verwaltet die Verwendung der Lizenzen an den Arbeitsplätzen im LAN-Netzwerk.

ABBYY Lizenzmanager – ist eine Anwendung, die es dem Administrator ermöglicht, Lizenzen zu verwalten. Der Verwalter kann die Seriennummern eingeben, Lizenzen aktivieren, Arbeitsplätzen im lokalen Netzwerk Lizenzen zuweisen und überprüfen, welche Lizenzen aktuell verwendet werden.

Name	Serial Number	Type	Name	No. of free licenses	Pool	Registered
All Pools	All Serial Numbers			3 of 9 free		
ABBYY FineReader 15 Corporate (Rem... Not reserved	FCCC-...	Concurrent	ABBYY FineReader 15 C...	1 of 2 free	ABBYY FineReader 15 C...	No
ABBYY FineReader 15 Corporate (1) (C... Reserved for 123	FCCU-...	Remote User	ABBYY FineReader 15 C...	0 of 3 free	ABBYY FineReader 15 C...	No
ABBYY FineReader 15 Corporate (2) (C... Reserved for 123	FCCU-...	Remote User	ABBYY FineReader 15 C...	0 of 1 free	ABBYY FineReader 15 C...	No
ABBYY FineReader 15 Corporate Reserved for 123	FCCC-...	Concurrent	ABBYY FineReader 15 C...	2 of 2 free	ABBYY FineReader 15 C...	No
ABBYY FineReader 15 Corporate Reserved for 123	FCCU-...	Remote User	ABBYY FineReader 15 C...	0 of 1 free	ABBYY FineReader 15 C...	No

License ID	Type	Status
FCCC-...	Concurrent	Free
FCCC-...	Concurrent	Free
FCCC-...	Concurrent	Free
FCCU-...	Remote User	Reserved for 1
FCCU-...	Remote User	Reserved for 12
FCCU-...	Remote User	Reserved for 123
FCCU-...	Remote User	Reserved for 2
FCCC-...	Concurrent	Reserved for 234
FCCU-...	Remote User	Reserved for FINEIS



Standalone

Personenbezogene Lizenz

FineReader Standard
FineReader Corporate

Überblick

Glossar

Standalone

Per Seat


Concurrent

Remote User

Standalone: Personenbezogene Lizenz

Anwendungsfall

Für Einzelanwender. Lokale Installation auf einem Desktop-PC.



Beschreibung	Standalone, Einzelbenutzerlizenz, für Einzelanwender
Angeboten für	FineReader Standard, FineReader Corporate
Nutzungsbeschränkungen	1 Benutzer, 1 Computer*
Verkauf	ABBYY Online Shop Über den ABBYY Partnerkanal
Installation und Aktivierung	Nur lokale Installation Lizenz durch Aktivierung an den Computer gebunden
Optionen für Seriennummern	Eine Seriennummer für eine Lizenz, d. h. für einen Computer
Wichtigste Vorteile	Einfache Installation
Beschränkungen	Für Unternehmen und Organisationen nicht empfehlenswert: <ul style="list-style-type: none">• Netzwerkbereitstellung und Netzwerkverwaltung sind nicht möglich.• Eine Volumenlizenz wird nicht angeboten.

* Weitere Informationen finden Sie in der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von FineReader.


Per Seat Lizenzen für mehrere Benutzer in Unternehmen und Organisationen

FineReader Standard
FineReader Corporate

Per Seat Mehrfachlizenz (1 von 2)

Anwendungsfälle

- Für Mitarbeiter von Organisationen jeder Größe, die regelmäßig Dokumente bearbeiten.
- Für Mitarbeiter von Organisationen jeder Größe, die an entfernten Standorten oder außerhalb des Büros Dokumente bearbeiten (d. h. ohne direkte Verbindung zum LAN der Organisation).



Überblick

Glossar

Standalone

Per Seat

Concurrent

Remote User

Per Seat Mehrfachlizenz (2 von 2)

Beschreibung	Für Unternehmen und Organisationen. Sowohl automatisierte Bereitstellung als auch Installation an Einzelarbeitsplätzen möglich. Für mehrere Benutzer.		
Angeboten für	FineReader Standard, FineReader Corporate		
Nutzungsbeschränkungen	Eine Arbeitsplatzinstallation und ein Benutzer pro Lizenz. Die Anzahl der Arbeitsplätze, auf denen FineReader installiert und verwendet werden kann, entspricht der Anzahl der gekauften Einzelplatzlizenzen.		
Verkauf	Über den ABBYY Partnerkanal		
Installation und Aktivierung	Mögliche Optionen:		
	Einführung an den Einzelplätzen mit automatisiertem Start der Software am Einzelplatz	Netzwerkinstallation mit Aktivierung im Lizenzmanager	Lokale Installation mit manueller Aktivierung an jedem Arbeitsplatz (nicht empfohlen)
Optionen für Seriennummern	Eine Seriennummer für eine Reihe von Lizenzen z. B. für mehrere Arbeitsplätze	<ul style="list-style-type: none">• Gesonderte Seriennummern für jede einzelne Lizenz z. B. eine Lizenz pro Arbeitsplatz ("Arbeitsplatz")• Eine Seriennummer für eine Reihe von Lizenzen z. B. für mehrere Arbeitsplätze	
LAN-Bereitstellung und Lizenzverwaltung	Unterstützt		
Wichtigste Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• Volumenrabatte über ABBYY Corporate plus Lizenzprogramm• Einfache Lizenz- und Softwareverwaltung, Lizenzen können zwischen Arbeitsplätzen ausgetauscht werden• Option der Bereitstellung mit automatisierter Aktivierung an mehreren Arbeitsplätzen• FineReader steht jederzeit zur Verwendung bereit. Keine LAN-Verbindung erforderlich.		

Per Seat

Bei der Auswahl der Installationsoption wichtig zu wissen

Einführung an Arbeitsplätzen mit automatisierter Aktivierung

- Ermöglicht die einfache Bereitstellung von FineReader über mehrere LAN hinweg.
- Eine Seriennummer wird für eine Reihe von Lizenzen verwendet.
- Bei der automatisierten Aktivierung müssen alle Arbeitsplätze Internetzugang haben.

Netzwerkinstallation mit Aktivierung im Lizenzmanager

- Nur im selben LAN möglich.
- Keine Internetverbindung der Arbeitsplätze erforderlich.
- Internetverbindung nur für Lizenzmanager und Lizenzserver erforderlich.

Lokale Installation mit Einzelaktivierung an jedem Arbeitsplatz (nicht empfohlen)

- Nur unter folgenden Bedingungen geeignet:
- wenige Installationen
 - kein LAN für die Netzwerkinstallation vorhanden

Per Seat Installations- und Aktivierungsphasen

Einführung an Arbeitsplätzen mit automatisierter Aktivierung

- 1 Paket der automatisierten Aktivierung erstellen (durch ABBYY oder Systemadministrator des Kunden).
- 2 Installation des Pakets an den Arbeitsplätzen (Alternativ zu 1 und 2). Der Administrator installiert das reguläre Paket mit Seriennummer als Befehlszeilenparameter.
- 3 Das installierte Produkt wird beim ersten Start automatisch über das Internet aktiviert (Internetverbindung erforderlich*).

Netzwerkinstallation mit Aktivierung über Lizenzmanager

- 1 Lizenzserver und Lizenzmanager installieren.
- 2 Administrativen Installationspfad erstellen
- 3 Lizenzmanager öffnen, Seriennummer(n) eingeben und Lizenzen aktivieren.
- 4 Software aus dem Installationspfad an den Arbeitsplätzen installieren.

Lokale Installation mit Einzelaktivierung an jedem Arbeitsplatz

- 1 An jedem einzelnen Arbeitsplatz lokal installieren
- 2 An jedem einzelnen Arbeitsplatz aktivieren durch Eingabe der Seriennummer.

Falls keine Internetverbindung vorhanden ist, kann das Programm per E-Mail aktiviert werden.

**Siehe die detaillierte Anleitung im [ABBYY FineReader – Handbuch für Systemadministratoren](#).*

Concurrent

Lizenzen für
gleichzeitige Benutzer
in einem Netzwerk

FineReader Corporate

Concurrent Netzwerklizenz (1 von 2)


Anwendungsfälle

- Für Mitarbeiter mittelgroßer und großer Organisationen, die von Zeit zu Zeit Dokumente bearbeiten und mit dauerhafter LAN-Verbindung der Computer (kann mit Per Seat Lizenzen kombiniert werden, wenn Mitarbeiter regelmäßig Dokumente bearbeiten).
- Für kleine Unternehmen (mit mehreren Mitarbeitern), die nach einer kostengünstigen Lösung suchen, die jedem Mitarbeiter Zugriff auf FineReader ermöglicht.

So funktioniert es

- Concurrent-Lizenzen sind nicht fest an spezifische Arbeitsplätze gebunden. ABBYY Lizenzmanager weist den Arbeitsplätzen, die FineReader aktuell ausführen, dynamisch Concurrent-Lizenzen zu.
- Wenn die Anzahl der Arbeitsplätze, auf denen FineReader ausgeführt wird, der Anzahl der Lizenzen entspricht, kann die Software erst dann auf weiteren Arbeitsplätzen ausgeführt werden, wenn eine laufende Anwendung geschlossen und folglich eine Lizenz frei wird.

5 Concurrent Licenses



Installation auf einem beliebigen PC innerhalb des Netzwerks – mehrere Benutzer teilen sich eine Lizenz.

Überblick

Glossar

Standalone

Per Seat

Concurrent

Remote User

Concurrent Netzwerklizenz (2 von 2)

Beschreibung	Für Unternehmen und Organisationen. Gemeinsam genutzte, flexible (Floating) Netzwerklizenz. Für mehrere Benutzer.
Angeboten für	FineReader Corporate
Nutzungsbeschränkungen	FineReader kann auf einer beliebigen Anzahl Einzelarbeitsplätze im LAN installiert werden. Die Anzahl der Benutzer, die gleichzeitig mit FineReader arbeiten können, ist auf die Anzahl der Concurrent-Lizenzen beschränkt.
Verkauf	<ul style="list-style-type: none">Über den ABBYY Partnerkanal
Installation und Aktivierung	Netzwerkinstallation mit Aktivierung im Lizenzmanager
Optionen für Seriennummern	<ul style="list-style-type: none">Gesonderte Seriennummern für jede einzelne Lizenz, d. h. jede einzelne Seriennummer ermöglicht einen weiteren gleichzeitigen BenutzerEine Seriennummer für eine Reihe von Lizenzen z. B. für eine Reihe gleichzeitiger Benutzer
LAN-Bereitstellung und Lizenzverwaltung	Unterstützt
Wichtigste Vorteile	<ul style="list-style-type: none">Einfache Lizenz- und Softwareverwaltung innerhalb der OrganisationVolumenrabatte über ABBYY Corporate plus Lizenzprogramm
Beschränkungen:	<ul style="list-style-type: none">Kein permanenter Zugriff auf FineReader an jedem einzelnen ArbeitsplatzMögliche Wartezeiten der Benutzer, bis eine Lizenz frei wirdBei der Verwendung ist eine Direktverbindung mit dem LAN erforderlich. Nicht geeignet für diejenigen, die außerhalb eines Unternehmensnetzwerks arbeiten.

Concurrent-Lizenz: Installations- und Aktivierungsphasen

Netzwerkinstallation mit Aktivierung im Lizenzmanager

Was ist zu beachten?

- Alle Arbeitsplätze müssen mit demselben LAN verbunden sein.
- Die Arbeitsplätze müssen stets über das LAN mit dem ABBYY Lizenzserver verbunden sein.
- Nur der Lizenzserver benötigt eine Internetverbindung.

- ① Lizenzserver und Lizenzmanager installieren.
- ② Administrativen Installationspfad erstellen.
- ③ Lizenzmanager öffnen, Seriennummer(n) eingeben und Lizenzen aktivieren.
- ④ Software aus dem Installationspfad an den Arbeitsplätzen installieren

Concurrent-Lizenzen – FAQ

F: Für wie viele Mitarbeiter ist eine Concurrent-Lizenz geeignet?

A: Es gibt keine technischen Beschränkungen. In der Praxis kann die Anzahl der Benutzer jedoch variieren, je nachdem wie oft die Mitarbeiter Dokumente bearbeiten und in welchem Umfang. Das bedeutet, je mehr Mitarbeiter die gleichzeitige Lizenz gemeinsam nutzen, umso eher kann es zu Konflikten kommen. Laut den Erfahrungen von ABBYY eignet sich **eine Concurrent-Lizenz** im Durchschnitt für **3 bis 5 Mitarbeiter**, die gelegentlich Dokumente bearbeiten müssen.

F: Warum sind die universellen Einsatzmöglichkeiten der Per Seat-Lizenzen in Organisationen in der Regel größer?

A: Aufgrund der Besonderheiten der technischen Realisierung von Concurrent-Lizenzen sind sie für folgende Benutzerkategorien nicht geeignet:

- Benutzer, die regelmäßig Dokumente bearbeiten
- Außendienstmitarbeiter oder Fernmitarbeiter

ABBYY empfiehlt Per Seat-Lizenzen als primären Lizenztyp für Organisationen, während Concurrent-Lizenzen aus wichtigen Gründen zusätzlich zu den Per Seat-Lizenzen genutzt werden können.

F: Kann ich Concurrent-Lizenzen automatisiert aktivieren?

A: Nein, das ist technisch nicht möglich.

Remote User User Access-Lizenz

FineReader Standard
FineReader Corporate

Überblick

Glossar

Standalone

Per Seat


Concurrent

Remote User

Remote User: Lizenz für virtualisierte Umgebungen (1 von 2)

Anwendungsfall

Unternehmen und Organisationen, die Terminaldienste, Desktop- und/oder Lösungen für die Anwendungsvirtualisierung als primäres Mittel verwenden, um Mitarbeitern eine Arbeitsumgebung bereitzustellen.



Überblick

Glossar

Standalone

Per Seat

Concurrent

Remote User

Remote User: Lizenz für virtualisierte Umgebungen (2 von 2)

Beschreibung	Für Unternehmen und Organisationen. Für die Verwendung von FineReader mit virtualisierten Lösungen. Unterstützt Desktop- und Anwendungsvirtualisierung. Für mehrere Benutzer.
Angeboten für	FineReader Standard, FineReader Corporate
Nutzungsbeschränkungen	FineReader kann auf mehreren Servern installiert werden (Serverfarm). Die Lizenz gibt die maximale Anzahl von Benutzern in der virtuellen Umgebung an, die FineReader verwenden können. Die Lizenz wird bestimmten Benutzernamen zugewiesen (Domain\Benutzername).
Verkauf	<ul style="list-style-type: none">• Über den ABBYY Partnerkanal
Installation und Aktivierung	Netzwerkinstallation mit Aktivierung im Lizenzmanager
Optionen für Seriennummern	Eine Seriennummer für eine Reihe von Lizenzen, d. h. für eine bestimmte Anzahl von Benutzern
LAN-Bereitstellung und Lizenzverwaltung	Unterstützt. Die Benutzer werden im Lizenzmanager verwaltet (zugewiesen, entfernt).
Wichtigste Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• Volumenrabatte über ABBYY Corporate plus Lizenzprogramm• Einfaches Lizenz- und Benutzermanagement• FineReader steht den Benutzern permanent zur Verfügung.
Beschränkungen	<ul style="list-style-type: none">• Anwendungsstream wird nicht unterstützt

Remote User-Lizenz: Installations- und Aktivierungsphasen

Netzwerkinstallation auf einer Terminalserverfarm mit Aktivierung im Lizenzmanager

Was ist zu beachten?

- Lizenzserver und Lizenzmanager können auf jedem Computer im selben LAN installiert werden.
- Der Lizenzserver sollte auf einem Computer installiert werden, der für alle Server in der Farm mit ABBYY FineReader zugänglich ist.
- Der Lizenzserver kann auf einem der Terminalserver installiert werden.

- ① Lizenzserver und Lizenzmanager installieren.
- ② Administrativen Installationspfad erstellen.
- ③ Lizenzmanager öffnen, Seriennummer(n) eingeben und Lizenzen aktivieren.
- ④ Installation der Software auf allen Servern der Serverfarm vom Installationspfad aus.
- ⑤ (Falls erforderlich) Windows RemoteApp oder Citrix Workspace App konfigurieren.

Lizenztypen für Organisationen: Vergleich

	Per Seat	Concurrent	Remote User
Anzahl der Benutzer:	Gemäß der Anzahl der gekauften Lizenzen	Anzahl der gleichzeitigen Benutzer entspricht der Anzahl der gekauften Lizenzen	Gemäß der Anzahl der gekauften Lizenzen
Nutzungshäufigkeit:	Regelmäßig	Gelegentlich	Alle
Netzwerkverbindung:	Nicht erforderlich	Erforderlich	Erforderlich
Installation:	<p>Netzwerkinstallation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit automatisierter Aktivierung an den Arbeitsplätzen • Mit Aktivierung im Netzwerk-Lizenzmanager <p>Lokale Installation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit manueller Aktivierung an jedem Arbeitsplatz (nicht empfohlen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Netzwerkinstallation mit Aktivierung im Netzwerk-Lizenzmanager und Bereitstellung an Arbeitsplätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Netzwerkinstallation mit Aktivierung im Netzwerk-Lizenzmanager und Bereitstellung auf Terminalserver(n)
Seriennummern:	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Seriennummer für eine Reihe von Lizenzen • Gesonderte Seriennummer für jede einzelne Lizenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Seriennummer für eine Reihe von Lizenzen • Gesonderte Seriennummer für jede einzelne Lizenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Seriennummer für eine Reihe von Lizenzen
Aktivierung:	<ul style="list-style-type: none"> • Am Arbeitsplatz* • Auf dem LAN-Server 	<ul style="list-style-type: none"> • Auf dem LAN-Server 	<ul style="list-style-type: none"> • Auf dem LAN- oder Terminalserver
Lizenzverwaltung:	Wird unterstützt, Verwendung des ABBYY Lizenzmanagers	Wird unterstützt, Verwendung des ABBYY Lizenzmanagers	Wird unterstützt, Verwendung des ABBYY Lizenzmanagers

* normale oder stillschweigende Aktivierung. "Stillschweigende" Aktivierung beim ersten Start der Software am Einzelarbeitsplatz (ohne Beteiligung des Benutzers)

Kompatibilität der Lizenztypen

F: Können in einem lokalen Netzwerk mehrere Lizenztypen verwendet werden?

A: Ja, Sie können die Lizenztypen Per Seat, Remote User und Concurrent in einem Netzwerk verwenden.

F: Kann ein Lizenzmanager unterschiedliche FineReader Lizenztypen verwalten?

A: Ja, Per Seat, Remote User und Concurrent.

F: Kann ein Lizenzmanager verschiedene Versionen von FineReader verwalten? (z. B. FineReader 12, FineReader 14, FineReader 15) ?

A: Nein. Jede FineReader Version hat eine andere Lizenzmanager-Anwendung.
Diese Anwendungen sind nicht austauschbar.

F: Kann ein Lizenzmanager Lizenzen unterschiedlicher FineReader Editionen verwalten?

A: Ja.

Test-Lizenzen



FineReader-Test-Lizenzen

	Einzelbenutzer-Demoversion	Testlizenz
Zielgruppe:	Für einzelne Benutzer	Für Unternehmen und Organisationen.
Zweck:	<ul style="list-style-type: none"> • Testfunktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Testfunktionen • Testlizenzierung und Bereitstellung in der Infrastruktur des Kunden
Wird angeboten:	Auf ABBYY und Partner-Webseiten von ABBYY	Auf Anforderung von ABBYY und über die Partner von ABBYY.
Lizenztyp:	Standalone	Concurrent, Remote User oder Per Seat
LAN-Installation:	Nicht verfügbar	Unterstützt
Beschränkungen:	30 Tage, Konvertierung von bis zu 100 Seiten	30 Tagen, 5 Lizenzen, jeweils Konvertierung von 100 Seiten
Funktionen entsprechen:	FineReader Corporate	FineReader Corporate
So erhalten Sie das Programm:	Download	Anfordern

Alle Demoversionen von FineReader sind kostenlos und bieten alle Funktionen.

Kontakt:

FineReader

Volumenangebot

anfordern

Unsere Webseite: www.ABBYY.com